




Rits aan één kant doorgestikt




1. Speld, rijg en naai de middenachternaad van het achterpand vanaf het split voor de rits op elkaar. • Vouw de splitnaad van het rechter achterpand 2 mm vóór de middenachterlijn naar de verkeerde kant. Leg de rechter helft van de rits onder de splitrand. Speld en rijg de ritsheft vast. • Gebruik een ritsvoetje. Naai de rechter splitrand smal op de kant op de rits vast. Je hebt nu de rechter helft van de rits vastgenaaid.




2. Vouw de splitnaad van het linker achterpand naar de verkeerde kant. • Leg de linker splitrand, op de rits, tegen de patroonlijn van de rechter splitrand. Rijg de linker splitrand vlak langs de vouw vast.




3. Speld, rijg en naai de linker helft van de rits alleen op de linker splitnaad vast.




4. Naai de zijnaden van het taillebeleg van de panden op elkaar. • Knip het linker taillebeleg van het achterpand op de aangegeven lijn af, knip wel naad aan. Vouw de splitnaad van het linker taillebeleg naar de verkeerde kant en rijg hem vast. • Speld de bovenrand van het taillebeleg en de panden op elkaar.



5. Vouw de linker splitnaad met het lintje van de rits op de middenachterlijn naar de goede kant op het taillebeleg. Naai de bovenrand van het taillebeleg en de panden op elkaar. Knip de naden ongelijk af; de panden op 0.75 cm en het taillebeleg op 0.5 cm. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad. • Vouw de splitnaad met de ritsheft en het taillebeleg naar de verkeerde kant.




6. Kijk voor de uitleg bij 'Platstikken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Leg de naden onder het taillebeleg. Stik de naad zo ver mogelijk op het taillebeleg door. • Zet de onderrand van het taillebeleg op de naden vast. Zoom met de hand de splitrand van het taillebeleg op het lintje van de rits vast.



7. Rijg en stik op de goede kant de linker splitrand op 1.5 cm vanaf de kant door, zorg dat het stiksel onder aan het split schuin naar de middenachternaad loopt. Je hebt nu de naad en de rits vastgenaaid.

Tricot boordstof knippen




Een boord van tricot boordstof wordt dubbelgevouwen verwerkt. De ribbels lopen altijd verticaal. Neem het patroondeel over van het patronenblad. Of kijk voor de afmetingen van rechte boorden bij 'Teken de volgende patroondelen zelf'.


Speld de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de tricot boordstof. Teken met kleermakerspotlood 1 cm naad aan. Knip de delen uit de tricot boordstof.

Let op: controleer vóór het knippen of de boord past en kijk bij een halsboord of hij makkelijk over het hoofd glijdt. Knip voor een mooi resultaat de rechte verticale randen in één ribbel.

Mouwboord




1. Vouw de boord in de breedte dubbel. • Naai de uiteinden met een flauwe zigzagsteek op elkaar. Je hebt nu een ring. Strijk de naad open. • Vouw de boord dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Rijg de open randen met losse steken op elkaar vast. Dat geeft nog ruimte voor rek als je ze vastnaait.



2. Verdeel de onderrand van de mouw en de aanzetrand van de boord in vier gelijke delen. • Geef deze punten met spelden aan. • Schuif de boord over de goede kant van de onderrand van de mouw. • Speld de aangegeven spelden op elkaar voor een gelijke verdeling. Rek tijdens het naaien de boord iets uit, zodat de aanzetrand van de boord en onderrand van de mouw even lang zijn. Speld, rijg en naai (eventueel met een flauwe zigzagsteek) de boord langs de onderrand van de mouw. • Rek tijdens het afwerken de boord iets uit. Werk de gestikte naad samen met een lock-of zigzagsteek af.


Tricot halsboord




1. Vouw de halsboord dubbel met de verkeerde kant op elkaar. • Rijg de aanzetnaden met losse steken op elkaar vast. Dat geeft nog ruimte voor rek als je ze vastnaait.




2. Geef met spelden de middenachterlijn van de boord en het achterpand aan. • Speld de boord vanaf en tot de middenvoornaad op de goede kant langs de halsrand van de panden. Zorg dat de middenachterlijnen op elkaar komen. • Rijg de boord, iets uitgerekt, langs de halsrand, zodat de aanzetnaad van de halsboord en halsrand van de panden even lang zijn.

Opgestikte zak met beleg


1. Vouw het beleg aan de bovenrand van de zak naar de verkeerde kant.




2. Stik de zak op belegbreedte door. Je hebt nu het beleg vastgenaaid.




3. Vouw de overige naden van de zak naar de verkeerde kant en rijg ze vast.




4. Speld, rijg en naai de zak volgens de aangegeven lijn op het pand.

Naaldplooi


1. Geef met een rijgdraad de vouwlijnen aan.



2. Vouw het pand op de vouwlijn met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik het pand smal op de kant langs de vouw door. Stik op deze manier alle naaldplooijs in het pand.


Ingevouwen platte plooi

1. Geef met een rijgdraad de plooiijnen aan. • Houd bij het invouwen van de plooiijnen de goede kant van de stof boven. Vouw de stof op de plooilijn X met de verkeerde kant van de stof op elkaar. Vouw de plooilijn X in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast.




2. Rijg de plooiijnen op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiijnen op elkaar.


Tweedelige mouw




1. Leg de bovenmouw en ondermouw met de goede kanten op elkaar. Naai hierbij van boven naar beneden. Speld, rijg en naai de bovenmouw aan de ondermouw.




2. Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. • Speld, rijg en naai de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw. • Naai voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




3. Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Let op: de zijnaad en mouwnaad sluiten niet op elkaar aan. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar.



4. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. • Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. • Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooitjes in de kop van de mouw komen.



5. Naai op de kant van de mouw. Naai de mouw vanaf de onderkant in het armsgat.



6. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. • Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.