


HET MAKEN VAN EEN gepassepoileerde ZAK MET ONDER- GESTIKTE KLEP


Basiskennis en naaitechnieken kun je nooit genoeg blijven bijspijkeren. Vandaar deze rubriek met ditmaal uitleg over het naaien van een gepassepoileerd zak waaruit een klep komt.

Werkwijze:




1

- 1 Stik de zijvoorpanden aan de voorpanden. • Teken met een potlood de zakingang op de binnenkant van het voorpand, zodat je weet waar de plakversteving moet komen.
 - Werk beide randen van de zakingang met een paspelstrook. • Knip de binnenzak van voering volgens de afmetingen in de werkbeschrijving.



2


- 2 Verstevig de zakingang met een strook van 4 cm breed en 4 cm langer dan de zakingang aan de verkeerde kant op de aangegeven zaklijn van de voorpanden. • Teken met een scherp potlood en liniaal de zakingang op de plakversteving en teken haaks hierop de uiteinden. • Teken 0,5 cm aan weerszijden van de zakingang de stiklijnen voor de paspelstroken (=klare paspelbreedte). • Geef de zakingang met een rijgdraad aan.



3


- 3 Leg de paspelstroken op het voorpand tegen de aangegeven zaklijn; houd hierbij de goede kanten van de paspelstroken en het voorpand op elkaar. • Speld en rijg de paspelstroken.

KIJK VOOR MEER
TECHNISCHE
NAAITIPS OP
WWW.KNIPMODE.NL/
NAAITIPS




4

- 4** Stik aan de verkeerde kant van het voorpand de paspelstroken op de getekende lijn aan weerszijden van de zaklijn.
- Zorg dat de stiksels precies boven elkaar eindigen.
 - Knip de zakingang tot ± 1 cm voor de uiteinden in, werk hiervoor vanuit het midden.
 - Geef knipjes schuin naar de hoeken (a). Vouw de naden open.
 - Vouw de paspelstroken om de naad en de hoekjes naar binnen (b).



5

- 5** Zorg dat beide paspelstroken even breed en mooi gesloten tegen elkaar aan liggen.
- Rijg de paspelstroken 0,5 cm boven en onder de aanzetnaad tot de zakuiteinden en de vouwranden tegen elkaar aan zitten.
 - Stik de onder paspelstrook precies in de aanzetnaad (a).
 - Stik aan de binnenkant de ingeknipte hoekjes vlak langs de uiteinden van de zakingang op de paspelstroken; gebruik hiervoor eventueel een ritsvoetje (b).



6

- 6** Stik de klep en de belegklep op elkaar, laat de aanzetrand open.
- Knip de naden op 0,5 cm af.
 - Keer de klep en rijg hem plat (a).
 - Schuif de open rand van de klep onder de bovenpaspel en rijg hem in de aanzetnaad onder de bovenpaspel vast (b).
 - Stik de klep precies in de aanzetnaad van de bovenpaspel (c).

