

## ROK MODEL 27

Dit patroon is geschikt voor de maten S (34/36), M (38/40), L (42/44), XL (46/48).

Wij zijn voor de rok van de maten 36, 40, 44 en 48 uitgegaan.  
Maat S (34/36), M (38/40), L (42/44), XL (46/48).  
Roklengte: ± 58 cm.

### DIT HEB JE NODIG

Stof: 0.65 m van 1.40 m breed voor de maten S (34/36);  
1.30 m van 140 cm breed voor de maten M (38/40), L (42/44) en XL (46/48) \* versteviging lichte kwaliteit (H 180) \* 8 (stof)knopen \* biaisband.

### NADEN EN ZOMEN AANKNIPPEN

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen. Knip de panden rondom met 2 cm naad en 3 cm zoom uit de stof.

### VERSTEVIGEN

De beleggen van het middenvoorpand.

### ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Werk de naden met een zigzag- of locksteek af.

1. Vouw de beleggen van het middenvoorpand naar de goede kant. Naai aan de onderrand de beleggen op de zoomlijn vast. Vouw de beleggen naar de verkeerde kant. Rijg het beleg aan de bovenrand op het middenvoorpand vast.
2. Maak de knoopsgaten in het middenvoorpand.
3. Vouw het beleg van de zij-voorpanden naar de goede kant. Naai aan de onderrand het beleg op de zoomlijn vast. Vouw het beleg naar de verkeerde kant. Rijg het beleg aan de bovenrand op het zij-voorpand vast.
4. Houd de goede kant van het middenvoorpand en het rechter zij-voorpand boven. Leg de rechter zijrand van het middenvoorpand tegen de aanleglijn van het rechter zij-voorpand. Rijg de rechterrands van de voorpanden op elkaar. Rijg de rechter bovenrand van de voorpanden op elkaar.
5. Naai de zijnaden van de zij-voorpanden en het achterpand op elkaar.
6. Laat de naad van het biaisband aan de uiteinden van het linker zij-voorpand en het middenvoorpand uitsteken. Naai één rand van het biaisband langs de



27 ROK ●●  
maten S t/m XL

7. Zoom de onderrand van de panden. Zet de knopen aan.

# Raderloos oktober 2016



## ROK MODEL 27

Dit patroon is geschikt voor de maten S (34/36),  
M (38/40), L (42/44), XL (46/48).

